

Rheine, im Dezember 2009

Update Bautec.One Vers. 002.017.003

Sehr geehrter Anwender,

anliegend erhalten Sie einen aktuellen Programmstand Bautec.One. In dieser Version wurden verschiedene Druckreports korrigiert sowie aufgetretene Problematiken bereinigt und Programmteile ergänzt.

Achtung:

Vor der Installation des Bau-Programms werden, wenn noch nicht geschehen, Teile aus der Runtime von Visual Studio sowie Crystal Report installiert. Beachten Sie bitte die im Bildschirm auftauchenden Installationshinweise.

Objekt Bearbeitung

- Objektdaten können im 90er, 2000er oder XML Format exportiert werden. Die GAEB Datenarten 81, 83, 84, 85 und 86 werden dazu angeboten
- Erweiterung der Steuerung von Positionstypen
- Ausdruck des Materialauszuges nach angebotenen oder fakturierten Mengen mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten
- Umfangreiche Erweiterung der Druckoptionen und Funktionen
- Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten von Objektdaten
 - Wahlweise Anzeige von Datanorm-Katalog im Stücklistenbrowser (bei Erwerb des Moduls)
 - Erweiterungsfelder beim Aufmaß
 - Datenfelder für Mitarbeiter im Objekt
 - Übergabe von Auftragsdaten nach SAP Business One
- Abstellen der Rechnungen ins Rechnungsausgangsjournal
- Übergabe der Rechnungswerte in die Objektverwaltung

EKT Faktura

- Manuell änderbarer Kopf- und Fußtext von Belegen
- Alternativ steht ein zweiter Druckreport ohne EKT Nummer zur Verfügung. Er kann zusätzlich oder als Alternative eingerichtet werden
- Die Textlängen von EKT und freiem Text wurden verlängert
- Der Gesamtwert Lohn wird automatisch im Beleg ausgewiesen

Baubuch

- Anzeige der 2. EKT Textzeile in der Erfassung

Regiearbeiten

- Anzeige der 2. EKT Textzeile in der Erfassung

Stammdaten

- Datenquellen-Definition für die Anbindung von Kostenstellen/Kostenträgern. Auf die Kostenstellen etc. kann im Objekt, beim Baubuch oder bei den Regiearbeiten zugegriffen werden
- Firmensteuerung für die Übergabe der Rechnungswerte nach Novaline Fibu.One, DATEV oder SAP Busines One
- Hinterlegen des Updatepfades für die Installation im Mehrplatzbereich
- Einstellung, ob in Objekten mit Rohstoffzuschlägen gearbeitet werden soll, sowie deren Verwaltung

Beachten Sie bitte, dass nach erfolgter Installation ein neues Menü eingelesen werden muss!

Menüleiste → Werkzeuge → Menu Designer → Import

Übernehmen Sie das angebotene Default Menü, geben ihm in der Ansicht *Menu bearbeiten* im Feld *Langtext* einen Namen und weisen diesen allen Benutzern auf der Seite → *benutzerbezogene Menüzuordnung* zu. Nach erfolgter Speicherung des Menü haben Sie alle neuen Menüpunkte in der Ansicht.

Denken Sie an die Erstellung der Datensicherung !

Checkliste Update Baotec.One für die korrekte Installation:

<input type="checkbox"/>	1.	Datensicherung erstellen
<input type="checkbox"/>	2.	Update per CD installieren: <ul style="list-style-type: none">▪ legen Sie die CD ins Laufwerk. Der Startbildschirm wird automatisch angezeigt▪ wählen Sie den Punkt Novaline Baotec.One aus▪ folgen Sie dann den entsprechenden Bildschirmanzeigen
<input type="checkbox"/>	3.	Beenden anwählen
<input type="checkbox"/>	4.	Programmstart
<input type="checkbox"/>	5.	Abfrage zur Aktualisierung der Datenbank mit „Ja“ bestätigen

Wird Baotec.One auf einer Mehrplatzanlage eingesetzt, müssen alle Arbeitsplätze separat das Update installieren!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Serviceabteilung montags bis donnerstags von 8-17 Uhr und freitags von 8-13 Uhr gerne telefonisch unter 0 59 71 / 868-400 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr NOVALINE-Team